

## Manual para configuração da Impressora Genérica

Entre no Iniciar, Painel de Controle, Impressoras e aparelhos de fax



Clique acima em Adicionar Impressora



Assistente para adicionar i	тргеззога
<b>S</b>	Bem-vindo ao 'Assistente para adicionar impressora'
Ø de la de l	Este assistente o ajuda a instalar uma impressora ou a estabelecer conexões com impressoras.
	Se você tiver uma impressora Plug and Play conectada através de uma porta USB (ou qualquer outra porta que possa ser conectada com a máquina ligada, como IEEE 1394, infravermelha etc.), não precisa usar este assistente. Clique em 'Cancelar' para fechar o assistente e conecte o cabo da impressora ao computador ou aponte a impressora para a porta infravermelha. Ligue a impressora. O Windows instalará automaticamente a impressora para você.
	Para continuar, cilque em Avançai .
	<u>≪ ⊻ottar</u> <u>Avançar</u> > Cancelar

Aparecera a tela acima, clique avançar

ssistente para adicionar impressora
Impressora local ou de rede O assistente precisa saber o tipo de impressora a ser configurada.
Selecione a opção que descreve a impressora a ser usada:
Impressora local conectada a este computador
Detectar e instalar automaticamente a impressora Plug and Play.
O Uma impr <u>e</u> ssora de rede ou conectada a outro computador
Para configurar uma impressora de rede não conectada a um servidor de impressão, use a opção "Impressora local".
< ⊻oltar Avançar > Cancelar

Selecione Impressora Local e desmarque Detectar



Selecione uma po Os computadore	r <b>ta de impressor</b> a s se comunicam cor	<b>a</b> m as impressoras atra	vés de portas.	(j
Selecione a port criar uma nova p	a de impressora des orta.	ejada. Se a porta não	estiver na lista, voc	ê pode
⊙ <u>U</u> sara seguir	nte porta:	Porta de impressora r	ecomendada)	~
Observação: com uma imp	a maioria dos comp ressora local. O cor	utadores usa a porta nector para essa porta	LPT1: para se comu a deve ser semelhan	inicar te a:
O <u>C</u> riar uma nov Tipo de porta	va porta:	ort		×
		C		

Selecione a Porta de comunicação com sua impressora

ssistente para adic	ionar imp	ressora
<b>Instalar software d</b> O fabricante e o n	e impresso nodelo indica	ora am o software de impressora a ser usado.
Clique no fabric clique em 'Com encontrar um s	ante e mode disco'. Se a oftware de ir	elo da impressora. Se a impressora tiver um disco de instalação, impressora não estiver na lista, consulte a documentação para npressora compatível.
Fabricante	^	Impressoras 🔥
Epson Fuji Xerox Fujitsu GCC Genérico		Generic / Text Only Generic IBM Graphics 9pin Generic IBM Graphics 9pin wide MS Publisher Color Printer
Este driver foi assin Explicar por que a a	ado digitalm ssinatura de	ente. <u>Windows Update</u> <u>Com disco</u> e driver é importante < <u>V</u> oltar <u>Avançar</u> > Cancelar

Encontre a esquerda o Fabricante Genérico, e a direta Generic / TextOnly (ou Genérico somente texto)



Assistente para adicionar impressora
Forneça um nome para a impressora Você deve atribuir um nome a esta impressora.
Digite um nome para esta impressora. Como alguns programas não dão suporte a combinações de nomes de impressoras e de servidores com mais de 31 caracteres, é melhor usar o nome mais curto possível. Nome da impressora:
ImpressoraCozinha
Deseja que esta seja a impressora padrão? O <u>S</u> im O <u>N</u> ão
< <u>V</u> oltar <u>Avançar</u> Cancelar

De o Nome para a sua Impressora

Compartilhamento de impresso Você pode compartilhar esta im	ra pressora com outros usuários da rede.
Para compartilhar esta impressora, f nome sugerido ou digitar um novo. I usuários da rede.	orneça um nome de compartilhamento. Você pode usar o D nome de compartilhamento será visível para outros
Não compartilhar esta impressora	
Nome do co <u>m</u> partilhamento:	

Se for imprimir em rede nesta impressora marque Nome do Compartilhamento e de um Nome a ela.



sistente para adicionar impressora	
Imprimir página de teste Para confirmar se a impressora está insta de teste.	lada corretamente, imprima uma página
Deseja imprimir uma página de teste?	
<u>○ S</u> im	

Marque não

Assistente para adicionar i	impressora					
	Concluindo adicionar i	o o 'Assistente para mpressora'				
	Você concluiu com êxito o 'Assistente para adicionar impressora'. Configurações de impressora especificadas:					
	Nome:	ImpressoraCozinha				
	Compartilhamento:	<não compartilhada=""></não>				
	Porta:	LPT1:				
	Modelo:	Generic / Text Only				
	Padrão:	Não				
	Página de teste:	Não				
	Para fechar o assis	tente, clique em 'Concluir'.				
	C	< <u>V</u> oltar Concluir Cancelar				

Concluir





Clique com o Botão direito do Mouse sobre a sua Impressora Instalada e clique em Propriedades



Geral	Compartilham	ento	Portas	Avançado
Configurações d	lo dispositivo 🛛 🕻	Comandos c	de impressora	Seleção de font
Iniciar <u>t</u> raba <u>F</u> inalizartraba <u>S</u> eleção do t S <u>e</u> leção da alimá - Marcens não	ilho de impressão alho de impressão amanho do papel entação do papel a imprimíveis	<1B>C<01		
Esquerda Direita	0 Super	ri <u>o</u> r 0 or 0		des ),254 <u>m</u> m ), <u>1</u> mm

Selecione a aba Comandos da Impressora e coloque <1B>C<01> (exatamente como está)



Geral	Compartilhamento		Portas	Avançado
onfigurações do dispositivo Comando		os de impressora	Seleção de fon	
🏈 Configur	ração do disposit ouição de formula Cont. alimentaçã Cortar a folha: L	ivo Generic ário a bandi io - sem: <u>Le</u> <b>edger</b>	/ Text Only eja <b>edger</b>	
	Cont, alimentaçã	io - com:	Ledger	~
1981				>

Clique na aba Configurações do dispositivo, Selecione em todos os tipos de papel o tamanho LEDGER.



Configurações do	dispositivo	Comandos o	de impressora	Seleção de font
Geral	Compartilhan	nento	Portas	Avançado
🍓 📠	ressoraCozinha			
Locat				
Comentário:				
Modelo: Gen	eric / Text Only			
Recursos				
Cor: Não		Papel dis	ponível:	
Frente e verso	Não	A4		12
Grampeamento	x Não			
Veloc.: Descor	nhecido(a)			
Resolução má	kima: 600 dpi			~
Pret	ferências de imp	vressão	Įmprimir pág	ina de teste

Clique na Guia Geral e depois em cima de Preferências de Impressão



ImpressoraCozinha Prefe	erências de impressão	? 🔀
Layout Papel/qualidade		
- Seleção de bandejas		- A
Fonte de papel: Cortar a	folha 🛛 🛛	]
	OK Cancelar Aplic	sark

Em Papel/qualidade selecione Cortar a Folha e clique em avançado.

🏈 Configura	ção do documento	avançado Generic / Te:	kt Only
	saída		
Та	manho do papel:	Ledger	~
C(	ontagem de cópias	a <u>1 Copiar</u>	
📄 🐌 Ορçõe	s de documento		
Re	cursos avançado:	s de impressão: <u>Ativado</u>	
		1.000	



Selecione tamanho Ledger e de ok ate voltar as propriedades da impressora



Configuraçõe	s do dispositivo	Comandos	de impressora	Seleção de fonti
Geral	Compartil	hamento	Portas	Avançado
Sempre d Disponív Prioridade:	isponível el de 000	00	até DO	000 C
Dri⊻er: Ge	neric / Text Only	ê	~	Novo driver
⊙ <u>C</u> olocar d	ocumentos no sp	pool para impri	mir mais rapida	amente
<ul> <li>Olocar d</li> <li>Iniciar</li> <li>Iniciar</li> <li>Iniciar</li> <li>Iniciar</li> </ul>	ocumentos no sp impressão depoi a impressão imer irețamente na imp	pool para impri is gue a última diatamente pressora	mir mais rapida página estiver	imente r no spool
<ul> <li>Colocar d</li> <li>Iniciar</li> <li>Iniciar</li> <li>Iniciar</li> <li>Imprimir d</li> <li>Reter os</li> </ul>	ocumentos no sp impressão depoi a impressão ime irețamente na imp documentos perd	pool para impri is gue a última diatamente pressora didos	mir mais rapida página estiver	imente r no spool
<ul> <li>Colocar d</li> <li>Iniciar</li> <li>Iniciar</li> <li>Iniciar</li> <li>Imprimir d</li> <li>Reter os</li> <li>Imprimir p</li> </ul>	ocumentos no sp impressão depoi a impressão imer irețamente na imp documentos pero imeiro os docum	pool para impri is gue a última diatamente pressora didos entos no spoo	mir mais rapida página estiver	mente r no spool
<ul> <li>Colocar d</li> <li>Iniciar</li> <li>Iniciar</li> <li>Iniciar</li> <li>Iniciar</li> <li>Imprimir d</li> <li>Reter os</li> <li>Imprimir p</li> <li>Manter de</li> </ul>	ocumentos no sp impressão depoi a impressão ime irejamente na imp documentos pero rimeiro os doc <u>u</u> m ocumentos impre	pool para impri is gue a última diatamente pressora didos entos no spoc ssos	mir mais rapida página estiver	imente r no spool
<ul> <li>Colocar d</li> <li>Iniciar</li> <li>Iniciar</li> <li>Iniciar</li> <li>Iniciar</li> <li>Imprimir d</li> <li>Reter os d</li> <li>Imprimir p</li> <li>Manter de</li> <li>Ativar rec</li> </ul>	ocumentos no sp impressão depoi a impressão imer irețamente na imp documentos pero imeiro os doc <u>u</u> m ocumentos impress ursos de impress	pool para impri is gue a última diatamente pressora didos entos no spoo ssos ão avançado	mir mais rapida página estiver I	mente r no spool

Selecione a Guia Avançado e depois Padrões de Impressão



🖢 ImpressoraCozinha Pao	rões de impressão	? 🛛
Layout Papel/qualidade		
- Seleção de bandejas		
Eonte de papel:	a folha	×
<u>.</u>		
	A	vançado
	OK Cancelar	Aplicar

Selecione Cortar a folha e depois em avançado

Configuração do documento     Do Deselvacída	avançado Generic / Text Only
<ul> <li>Tamanho do papel:</li> <li>Contagem de cópias:</li> <li>Opções de documento</li> <li>Recursos avançados</li> </ul>	Ledger V : <u>1 Copiar</u> : de impressão: <u>Ativado</u>



Selecione tamanho Ledger e de ok ate fechar tudo. Esta pronto agora. Faça o teste.

Conheça mais no nosso Sistema em <u>www.mgmcomanda.com.br</u> Whatsapp 35-98820-8698